



Lexmark™

# 零售业发布平台

版本 10.6

---

## 发布解决方案用户指南

2022 年 7 月

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

# 目录

修改记录.....	3
概述.....	5
支持的浏览器.....	6
浏览器支持和先决条件.....	6
开始.....	7
切换应用程序.....	7
店内发布程序.....	8
标牌.....	8
批次.....	13
打印作业.....	14
更改商店.....	16
更改语言.....	16
标牌管理器.....	17
配置.....	17
配置批次视图.....	18
配置标牌页面.....	19
配置标牌视图.....	20
配置项目库.....	21
配置自定义本地化.....	21
管理模板.....	22
使用模板迁移实用程序.....	23
注意事项.....	24
版本注意事项.....	24
索引.....	25

## 修改记录

### 2022 年 7 月

- 添加有关以下项目的信息：
  - “标牌管理器”工具
  - “模板迁移实用程序”工具
  - “打印”页面的新界面
  - 高级打印选项的“疑难解答”对话框

### 2022 年 1 月

- 添加有关以下项目的信息：
  - 更改多个标牌的份数
  - 更改多个标牌的模板
  - 设置页面开始位置

### 2021 年 9 月

- 添加有关用户权限和访问的信息。

### 2020 年 12 月

- 更新有关以下项目的说明：
  - 复制标牌
  - 编辑批次
- 添加有关以下项目的信息：
  - 上次使用的打印机
  - 所有配置视图中的默认排序列
  - 进纸匣
  - 支持的浏览器
  - 浏览器的先决条件
- 添加有关管理打印作业的说明。

### 2020 年 9 月

- 更新有关以下项目的说明：
  - 创建标牌
  - 在批次内创建标牌
  - 配置标牌页面
  - 配置项目库
- 删除有关将标牌添加到批次的说明。

## 2019 年 12 月

- 更新有关以下项目的说明：
  - 编辑标牌
  - 创建标牌
  - 创建标牌视图

## 2019 年 9 月

- 更新有关以下项目的说明：
  - 创建标牌
  - 在批次内创建标牌
  - 编辑标牌
  - 编辑批次
- 添加以下项目的说明：
  - 将标牌添加到批次
  - 复制标牌
  - 从批次删除标牌
  - 复制批次
  - 删除批次
  - 配置项目库
- 删除有关使用多个项目创建标牌的说明。

## 2018 年 12 月

- 初始文档发布。

## 概述

“发布解决方案”门户是“零售业发布平台 (PPR)”软件的一个组件。您可以通过此门户来创建、管理或打印标牌，以满足您的商店标签要求。

此文档提供有关如何配置和使用该门户的说明。

# 支持的浏览器

## 浏览器支持和先决条件

### 支持的浏览器

- Microsoft Edge
- Google Chrome™
- Apple Safari—仅适用于 macOS，不适用于 Windows
- Mozilla Firefox

#### 注意：

- 此版本并未针对所有小屏幕或触摸屏设备进行完全优化。
- 在非 Windows 操作系统（包括移动设备）中，不支持客户端打印。

### 浏览器的先决条件

要让应用程序正常工作，必须启用缓存和本地存储。

#### 注意：

- 始终将 Mozilla Firefox 浏览器设置为“记住记录”模式。
- 某些设置在隐身模式下不起作用。


# 开始

## 切换应用程序

发布解决方案包含以下应用程序：

- 店内发布程序
- 标牌管理器

**注意：**这些说明仅适用于有权访问这些应用程序的用户。

**1** 从该门户，单击页面右上角的 。

**2** 从列表中选择**店内发布程序**或**标牌管理器**。

**注意：**

- 对于这两个应用程序，用户都以店内用户身份登录。
- 当用户选择特定应用程序时，该门户会将用户定向到该应用程序的登录页面。

# 店内发布程序

## 标牌

### 创建标牌

以下说明用于在新批次中创建标牌。要在现有批次中创建标牌，请参阅[第 9 页上的“在批次内创建标牌”](#)。

#### 注意：

- 用户必须有权在批次内创建标牌。
- 一些用户虽然通常可以创建标牌，但是他们无权在特定批次中创建标牌。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。


### 从项目库

确保将您的项目添加到项目库中。

**1** 在主页上，单击**从库创建标牌**。

**2** 键入唯一的批次名称，然后单击**创建批次**。

**注意：**单击**更多信息**以修改批次的其他设置。

**3** 单击，然后选择一个模板。

#### 注意：

- 将选定的模板应用到批次中的新项目。
- 要编辑每个标牌的模板，请参阅[第 11 页上的“编辑标牌”](#)。

**注意：**在某些情况下，管理员可能已经配置了标牌，以便在从来源收集实际数据后创建这些标牌。在这种情况下，将出现**将使用外部项目信息创建标牌**消息，并且填充的数据可能与项目库中的数据不同。


**4** 选择一个或多个项目，然后单击**添加到批次**。

### 从模板

**1** 在主页中，单击**从模板创建标牌 (Ad Hoc)**。

**2** 键入唯一的批次名称，然后单击**创建批次**。

**注意：**单击**更多信息**以修改批次的其他设置。

**3** 在当前模板部分中，单击，然后选择一个模板。

#### 对于单项目模板

- a** 选择一个单项目模板，然后单击**更改模板**。
- b** 在产品信息字段中，键入项目信息。

#### 对于多项目模板

- a** 选择一个多项目模板，然后单击**更改模板**。
- b** 提供标题名称、标题描述，以及份数。



**c** 在产品信息部分，执行下面的一项或多项操作：

- 单击**从项目库添加**，然后选择一个或多个项目。
- 单击**手动添加**，然后提供项目信息。

**4** 单击**保存标牌**。


## 从货架图

只有在 Platform Administrator 的“店内发布者”配置设置中启用此功能后，此功能才可用。

**1** 在主页中，单击**从货架图创建标牌**。

**2** 键入唯一的批次名称，然后单击**创建批次**。

**注意：**要更改批次的其他设置，请单击**更多信息**。

**3** 单击 ，然后选择一个模板。

**注意：**

- 将选定的模板应用到批次中的新项目。
- 如果选择了自动分配模板，则使用此模板或根据系统管理员设置的默认规则创建标牌。
- 如果选择任何其他模板，则使用此模板或根据系统管理员设置的规则创建标牌。
- 要编辑每个标牌的模板，请参阅[第 11 页上的“编辑标牌”](#)。

**4** 选择货架图，然后单击**添加到批次**。

**注意：**

- 当添加到批次时，您每次只能选择一个货架图。
- 您可以通过单击货架代码列中的链接来查看货架图中存在的项目。

## 在批次内创建标牌

**注意：**


- 用户必须有权在批次内创建标牌。
- 一些用户虽然通常可以创建标牌，但是他们无权在特定批次中创建标牌。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。

## 从项目库

确保将您的项目添加到项目库中。

**1** 在批次页面中，单击一个批次名称。

**2** 单击**添加标牌 > 使用项目库**。

**3** 单击 ，然后选择一个模板。

**注意：**

- 将选定的模板应用到新项目。
- 要编辑每个标牌的模板，请参阅[第 11 页上的“编辑标牌”](#)。


**注意：**在某些情况下，管理员可能已经配置了标牌，以便在从来源收集实际数据后创建这些标牌。在这种情况下，将显示**将使用外部项目信息创建标牌**消息，并且填充的数据可能与 UI 上的数据不同。

**4** 选择一个或多个项目，然后单击**添加到批次**。

## 从模板

**1** 在批次页面中，单击一个批次名称。

**2** 单击**添加标牌 > 按手动输入项**。

**3** 单击，然后选择一个模板。

### 对于单项目模板

**a** 选择一个单项目模板，然后单击**更改模板**。

**b** 在产品信息字段中，键入项目信息。

### 对于多项目模板

**a** 选择一个多项目模板，然后单击**更改模板**。

**b** 提供标题名称、标题描述，以及份数。

**c** 在产品信息部分，执行下面的一项或多项操作：

- 单击**从项目库添加**，然后选择一个或多个项目。
- 单击**手动添加**，然后提供项目信息。


**4** 单击**保存标牌**。

## 从货架图

只有在 Platform Administrator 的“店内发布者”配置设置中启用此功能后，此功能才可用。

**1** 在批次页面中，单击一个批次名称。

**2** 单击**添加标牌 > 使用货架图**。

**3** 单击，然后选择一个模板。

### 注意：

- 将选定的模板应用到批次中的新项目。
- 如果选择了自动分配模板，则使用此模板或根据系统管理员设置的默认规则创建标牌。
- 如果选择任何其他模板，则使用此模板或根据系统管理员设置的规则创建标牌。
- 要编辑每个标牌的模板，请参阅[第 11 页上的“编辑标牌”](#)。

**4** 选择货架图，然后单击**添加到批次**。

### 注意：


- 当添加到批次时，您每次只能选择一个货架图。
- 您可以通过单击货架代码列中的链接来查看货架图中存在的项目。

## 编辑标牌

### 注意：

- 用户必须有权在批次内编辑标牌。
- 一些用户虽然通常有权编辑标牌，但是他们无权编辑某些特定批次中的标牌。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。

- 1 在批次页面中，单击批次名称。
- 2 单击产品名称，然后配置标牌信息。

**注意：**要编辑模板，请单击 ，然后选择一个模板。

- 3 单击**保存标牌**。

## 编辑多个标牌

用户可以编辑多个标牌的模板和份数。

### 编辑模板

- 1 在批次页面中，单击批次名称。
- 2 选择一个或多个标牌，然后单击**更改模板**。
- 3 要更改模板，请选择一个新模板，然后单击**更改模板**。


### 更改份数

- 1 在批次页面中，单击批次名称。
- 2 选择一个或多个标牌，然后单击**更改份数**。
- 3 要更改份数，请输入或选择份数，然后单击**保存**

## 编辑批次

### 注意：

- 用户必须具有编辑批次的权限。
- 一些用户虽然通常有权编辑批次，但是他们无权编辑某些特定批次。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。

- 1 在标牌视图页面中，单击批次标题旁边的 。
- 2 配置批次信息，然后单击**更新**。

## 打印标牌

### 注意：

- 用户必须有权在批次内编辑标牌。
- 一些用户虽然通常有权编辑标牌，但是他们无权编辑某些特定批次中的标牌。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。

- 1 在批次页面中，单击批次名称。
- 2 选择一个或多个标牌，然后单击**打印**。
- 3 如果需要，请更改打印设置。
- 4 单击**打印**。

如需有关打印的更多信息，请参阅[第 14 页上的“打印作业”](#)。

## 复制标牌

### 注意：

- 用户必须具有复制标牌的权限。
- 一些用户虽然通常可以复制标牌，但是他们无权将标牌复制到特定批次。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。
- 受限批次不会出现在选项列表中。

- 1 在批次页面中，单击批次名称。
- 2 选择一个或多个产品名称，然后单击**复制**。
- 3 将标牌复制到同一批次、不同批次或新批次。
- 4 单击**是**进行确认。
- 5 转到复制标牌项的目标批次。

## 从批次删除标牌

**注意：**用户必须具有删除标牌所需的访问权限。

- 1 从批次页面，单击批次名称。
- 2 选择一个或多个产品名称，然后单击**删除 > 确定**。

## 更新库

- 用户必须具有更新库所需的访问权限。相关的配置文件属性是 `LibraryPermissions`。
- 如果配置文件属性 `UpdateLibraryOnSignSave` 的值设置为**真**，则用户可能会看到以下任一情况：
  - **更新库**按钮不可见。
  - 每次用户保存标牌时，都会自动更新库。

### 对于现有项目（项目是公司数据）

- 1 打开标牌编辑页面。
- 2 编辑名称、模板、售价和正常价格等属性，然后保存该标牌。
- 3 单击**更新库**。

**注意：**您可以在“项目库”页面中验证修改后的属性。

### 对于新项目（项目是商店级别数据或本地数据）

- 1 打开标牌编辑页面。
- 2 编辑名称、模板、售价和正常价格等属性，然后保存该标牌。
- 3 单击**更新库**。
- 4 在确认框中单击**添加**。
- 5 键入属性的详细信息，然后单击**确定**。

## 批次

一个批次是您可以一次全部打印的一组标牌或标签。例如，如果您想要为商店销售打印标牌，则创建一个批次中的标牌。发送批次到打印机会打印其中的所有标牌。

### 创建批次

- 1 从批次页面，单击**创建批次**。
- 2 提供批次信息，然后单击**创建**。

### 编辑批次

#### 注意：

- 用户必须具有编辑批次的权限。
- 一些用户虽然通常有权编辑批次，但是他们无权编辑某些特定批次。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。

- 1 从批次页面中，选择一个批次，然后单击**编辑**。
- 2 配置批次信息，然后单击**更新**。

### 打印批次

- 1 从批次页面中，选择一个或多个批次，然后单击**打印**。
- 2 如果需要，请更改打印设置。
- 3 单击**打印**。

如需有关打印的更多信息，请参阅[第 14 页上的“打印作业”](#)。

## 打印清单

您可以在“批次视图”页面中一次打印一个批次的标牌清单。

**1** 从“批次视图”页面中选择一个批次，然后单击**打印清单**。

**2** 如果需要，请更改打印设置。

**注意：**您可以在继续打印之前预览该清单。

**3** 单击**打印**。

如需有关打印的更多信息，请参阅[第 14 页上的“打印作业”](#)。

## 复制批次

**注意：**

- 用户必须具有复制批次的权限。
- 并非所有用户都有权访问默认批次来源。
- 受限批次不会出现在选项列表中。

**1** 从批次页面中，选择一个或多个批次。

**2** 单击**复制**。

## 删除批次

**注意：**用户必须具有删除批次所需的访问权限。

**1** 从批次页面，选择一个或多个批次，然后单击**删除**。

**2** 在删除批次对话框中，单击**确定**。

## 打印作业

打印作业窗口可让您打印批次或标牌以满足商店标签要求。请尝试以下任何操作：

- 从右窗格选择打印作业。

**注意：**

- 作业包含一个或多个模板。
- 当打印作业成功时，自动选择下一个打印作业。

- 从左窗格更改打印设置。

## 预览打印作业

您可以在打印前确认以下信息：

- 模板类型
- 页面布局
- 总页数

## 选择打印机

“打印作业”窗口为登录用户显示客户端机器中最后使用的打印机，作为预选的打印机。如果最后使用的打印机信息不可用，则应用程序将 **Windows** 默认打印机显示为预选打印机。

请尝试以下操作之一：

- 选择预选的打印机。
- 单击**更改打印机**以选择其他打印机。

**注意：**如果未安装 **Print Control Service**，并且最后使用的打印机信息不可用，则会自动选择服务器默认打印机（如果有）。

## 选择进纸匣

进纸匣信息是根据配置和可用性自动选择的。

### 服务器端打印

- 仅当相应的纸张与进纸匣关联时，进纸匣选项才可见。  
**注意：**进纸匣显示为标签（不可编辑）。
- 如果进纸匣未配置，则不会出现进纸匣设置。

### 客户端打印

- 如果相应的纸张与进纸匣相关联，并且进纸匣可用于选定打印机时，进纸匣选项被预选。
- 如果进纸匣未配置，则本地打印队列列表中的第一个进纸匣显示为预选。

**注意：**您可以手动更改进纸匣选项。

## 设置打印开始位置

- 如果打印多合一纸张，您可以设置纸张上的打印开始位置，而不是默认的第一个位置。
- 您可以在继续打印之前预览新的打印开始位置。

## 其他打印设置

您可以选择以下设置

- 选择**打印为 1 页**复选框来在单张纸上打印多个页面。
- 选择复选框以包括模板中的任何背景图像。

## 打印选定的作业

只能由平台管理员来配置和管理此设置。

**注意：**您可以在所选纸张下选择单个模板，而不是所有模板。

## 疑难解答

**注意：**此选项仅适用于**疑难解答者**类型的用户。


用户可以配置以下设置：

- **Print API**、打印方法、打印机型号和打印图形方法
- 已选择服务器打印机的打印目标
- 本地打印机的本地图形、日志级别和缓存位置

**注意：**

- 保存的更改将应用于后续打印作业。
- 要重置设置，请单击**重置为默认值**。


## 更改商店

- 1 从门户，单击页面右上角的 。
- 2 单击**更改商店**。
- 3 选择商店，然后单击**更改商店**。

**注意：**

- 用户必须具有访问一家以上商店所需的权限。
- 用户可以选择不同的商店，而无需从门户注销。

## 更改语言

- 1 从门户，单击页面右上角的 。
- 2 单击**更改语言**。
- 3 选择语言，然后单击**更改语言**。







# 标牌管理器





## 配置



**注意：** 这些说明仅供具有管理员访问权限的用户使用。

### 配置主屏幕

- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 单击左窗格中的**主屏幕**。
- 3 从可用磁贴部分，配置要在主屏幕中显示的仪表盘磁贴。请执行下面的任一操作：
  - 要移动磁贴，请单击该磁贴，然后单击  或 。
  - 要重新安排磁贴，请单击磁贴，然后单击  或 。
- 4 从磁贴列部分，增加或减少列数。  
**注意：** 最大磁贴列数为 5。
- 5 单击**保存更改**。

### 配置批次页面




- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在批次视图菜单中，单击**页面**。
- 3 从操作按钮部分，配置要用于批次表格的操作。请执行下面的任一操作：
  - 要移动操作，请单击该操作，然后单击  或 。
  - 要重新安排启用的操作，请单击一个操作，然后单击  或 。

**注意：** 已启用可用项目字段右侧的操作。
- 4 从表格列部分，配置列。  
**注意：**
  - 要添加列，请单击**添加列**，然后选择一列。
  - 要删除列，请单击该列名称旁边的 。
  - 要在搜索索引中包含列信息，请启用**可搜索**。
- 5 从默认的每页行数部分，设置您希望为每个批次页面显示的行数。
- 6 从批次打印状态映射器部分，配置每种批次状态的显示值。  
**注意：**
  - 要添加值映射器，请单击**添加**。
  - 要删除值映射器，请单击 。
- 7 单击**保存更改**。

## 配置批次视图




### 创建批次视图

- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在批次视图菜单中，单击 **视图 > 创建**。
- 3 从常规部分，键入唯一的名称和描述。
- 4 如果需要，请添加一个或多个查询。
- 5 从表格列部分，选择要用于批次表格的列。请执行下面的一项或多项操作：


- 要启用列，请在可用项目字段中单击列名称，然后单击 。
  - 要重新安排启用的列，请单击列名，然后单击  或 。
- 注意：** 已启用可用项目字段右侧的列名称。
- 要允许用户更新，请选择 **在线可编辑**。
  - 要显示列上项目的更多信息，请选择 **超链接**。

- 6 如果需要，请添加筛选器和分面。请执行下面的一项或多项操作：

**注意：** 筛选器和分面是出现在批次视图列左侧的批次筛选器。

- 要启用筛选器，请在可用项目字段中单击筛选器名称，然后单击 。
- 要重新安排启用的筛选器，请单击筛选器名称，然后单击  或 。

**注意：**

- 已启用可用项目字段右侧的筛选器名称。
- 单击筛选器名称旁边的  以编辑该筛选器。

- 7 从默认排序顺序部分，按升序/降序选择批次属性。
- 8 单击 **创建批次视图**。

### 编辑批次视图

- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在批次视图菜单中，单击 **视图**。
- 3 单击批次视图。
- 4 配置批次视图设置。
- 5 单击 **保存批次视图**。

### 设置默认批次视图

- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在批次视图菜单中，单击 **视图**。

3 选择一个批次视图，然后单击**设置为默认值**。





## 删除批次视图

- 1 从导航栏，选择 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在批次视图菜单中，单击**视图**。
- 3 选择一个批次视图，然后单击**删除 > 确定**。

**注意：** 您不能删除系统提供的批次视图。

## 配置标牌页面


- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在标牌视图菜单中，单击**页面**。
- 3 从工具栏按钮部分，配置要用于标牌表格的操作。请执行下面的任一操作：

- 要移动操作，请单击该操作，然后单击  或 。
- 要重新安排启用的操作，请单击一个操作，然后单击  或 。

**注意：** 已启用可用项目字段右侧的操作。





4 从表格列部分，配置列。

**注意：**

- 要添加列，请单击**添加列**，然后选择一列。
- 要删除列，请单击该列名称旁边的 。
- 要在搜索索引中包含列信息，请启用**可搜索**。

5 从默认的每页行数部分，设置您希望为每个标牌页面显示的行数。

6 从高级搜索属性部分，配置您希望出现在高级搜索中的属性。请执行下面的任一操作：


- 要移动属性，请单击属性名称，然后单击  或 。
- 要重新安排启用的属性，请单击属性名称，然后单击  或 。

**注意：**

- 已启用可用项目字段右侧的属性名称。
- 建议只选择最多 **10** 个属性。

7 从标牌打印状态映射器部分，配置每个批次状态的显示值。

**注意：**




- 要添加值映射器，请单击**添加**。
- 要删除值映射器，请单击 。

8 单击**保存更改**。

## 配置标牌视图




### 创建标牌视图


- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在标牌视图菜单中，单击 **视图 > 创建**。
- 3 从常规部分，提供唯一的名称和描述。
- 4 从布局部分，选择要在标牌表格中显示的列。请执行下面的一项或多项操作：

- 要启用列，请在可用项目字段中单击列名称，然后单击 。
  - 要重新安排启用的列，请单击列名，然后单击  或 。
- 注意：** 已启用可用项目字段右侧的列名称。
- 要允许用户更新，请启用 **在线可编辑**。
  - 要显示列上项目的更多信息，请启用 **超链接**。

- 5 如果需要，请添加筛选器和分面。请执行下面的一项或多项操作：

**注意：** 筛选器和分面是出现在批次视图列左侧的标牌筛选器。

- 要启用筛选器，请在可用项目字段中单击筛选器名称，然后单击 。
  - 要重新安排启用的筛选器，请单击筛选器名称，然后单击  或 。
- 注意：** 已启用可用项目字段右侧的筛选器名称。

- 6 单击筛选器名称旁边的  以编辑该筛选器。
- 7 从规则部分，添加条件或组规则。
- 8 从默认排序顺序部分，按升序/降序选择标牌属性。
- 9 单击 **创建标牌视图**。

### 编辑标牌视图





- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在标牌视图菜单中，单击 **视图**。
- 3 单击标牌视图，然后配置设置。
- 4 单击 **保存标牌视图**。

### 删除标牌视图





- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 在标牌视图菜单中，单击 **视图**。
- 3 选择一个标牌视图，然后单击 **删除 > 确定**。

**注意：** 您不能删除默认的标牌视图。

## 配置项目库




- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 单击 **项目库 > 选择字段**。
  - a 在添加列对话框中，选择要在项目库表中使用的列名，然后单击 **添加列**。
  - b 配置选定的列。请执行下面的一项或多项操作：
    - 设置列数据类型。
    - 要在搜索索引中包含列信息，请启用 **可搜索**。
    - 要删除列，请单击该列名称旁边的 **X**。
- 3 从高级搜索属性部分，配置您希望出现在高级搜索中的属性。请执行下面的任一操作：
  - 要移动属性，请单击属性名称，然后单击  或 。
  - 要重新安排启用的属性，请单击属性名称，然后单击  或 。

**注意：**

  - 已启用可用项目字段右侧的属性名称。
  - 建议只选择最多 **10** 个属性。
- 4 从表格列部分，配置您希望出现的列。请执行下面的一项或多项操作：
  - 要移动列，请单击列名，然后单击  或 。
  - 要重新安排启用的列，请单击列名，然后单击  或 。

**注意：** 已启用可用项目字段右侧的列名称。
- 5 从默认的每页行数部分，设置您希望当查看项目库时显示的行数。
- 6 如果需要，请添加筛选器和分面。请执行下面的一项或多项操作：
 

**注意：** 筛选器和分面是出现在项目库页面左侧的项目筛选器。

  - 要启用筛选器，请在可用项目字段中单击筛选器名称，然后单击 。
  - 要重新安排启用的筛选器，请单击筛选器名称，然后单击  或 。

**注意：** 已启用可用项目字段右侧的筛选器名称。
- 7 从默认排序顺序部分，按升序/降序选择项目属性。
- 8 单击 **保存更改**。

## 配置自定义本地化

### 更新本地化文件

- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 单击 **本地化 > 下载 CSV 文件 > 出厂默认设置**。
- 3 选择语言，然后单击 **下载**。

- 4 从您的计算机，打开 CSV 文件。
- 5 在值列中，将字符串替换为其翻译，然后保存文档。

## 上载本地化文件

- 1 在导航栏，单击 **UI 配置** 选项卡。
- 2 单击 **本地化 > 上载**。
- 3 选择语言，然后浏览更新的 CSV 文件。
- 4 单击 **上载**。

## 管理模板

**注意：** 这些说明仅适用于具有标牌管理员访问权限的用户。

### 导出模板

**注意：**

- 用户必须具有导出模板的访问权限。
- 可通过模板名称和描述来搜索模板页面。
- 模板页面已分页且可排序。
- 用户必须至少选择一个模板才能启用 **导出** 按钮。

- 1 选择模板。
- 2 单击 **导出**。

**注意：**


- 导出单个模板时，将下载一个 PTF（可移植模板格式）文件（文件名为 **<模板名称>.ptf**）。
- 导出多个模板时，将下载一个 Zip 文件（其中包含每个选定模板的 PTF 文件）。

### 导入模板

**注意：** 用户必须具有导入模板的访问权限。

- 1 从顶部的导航栏，单击 **模板** 选项卡。
- 2 单击 **导入**。
- 3 选择一个或多个有效的 PTF 或 ZIP 文件。

**注意：**

- 提取有效的模板数据，并将其重定向到 **审阅模板更改** 页面。
- **审阅模板更改** 页面显示模板名称、描述、源文件、导出时间和状态等信息。
- 如果审阅列表包含任何重复的模板，则不允许导入。应用按钮保持禁用状态。
- 用户可以通过单击  来移除重复的模板。

- 4 单击 **应用**。

- 5 审阅最终更改，然后单击**是**。
- 6 单击**完成**以返回到模板视图。

## 使用模板迁移实用程序

**模板迁移实用程序**是一款可帮助用户导出模板的桌面应用程序。

它由两个页面组成：

- “配置”页面
- “模板”页面

请执行下面的一项或多项操作：

- 在“配置”页面中，通过提供用户 ID、密码和数据源来启用**连接**按钮。  
默认情况下，已禁用连接按钮。
- 如果成功建立了数据库连接，则会访问“模板”页面。

### 导出模板

- 1 从列表中选择模板。
- 2 单击**导出**，然后选择一个文件夹以导出模板。
- 3 单击**确定**。

### 搜索模板

- 1 在搜索框中键入关键字，然后单击 **Enter**。
- 2 要返回到原始模板列表，请清除搜索框，然后单击 **Enter**。
- 3 单击**确定**。

# 注意事项

## 版本注意事项

2022 年 7 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：LEXMARK INTERNATIONAL, INC.以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证；因此，这份声明可能并不适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如需 Lexmark 技术支持，请转到 <http://support.lexmark.com>。

如需有关管理本产品使用的 Lexmark 隐私策略的信息，请转到 [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy)。

如需有关耗材和下载资源的信息，请转到 [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)。

© 2018 Lexmark International, Inc.

保留所有权利。

## 商标

Lexmark 和 Lexmark 徽标是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

Microsoft Edge 和 Windows 是 Microsoft 集团公司的商标。

Google Chrome 是 Google LLC 的商标。

Apple、Safari 和 macOS 是 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的商标。

所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。



# 索引

## A

应用程序  
切换 7

## B

批次  
复印 14  
创建 13  
删除 14  
删除标牌 12  
编辑 13  
在“标牌视图”页面中编辑 11  
打印 13  
批次页面  
配置 17  
批次视图  
创建 18  
删除 19  
编辑 18  
设置默认 18  
浏览器  
先决条件 6  
支持的 6

## C

修改记录 3  
更改商店 16  
更改份数 11  
更改语言 16  
配置批次页面 17  
配置标牌页面 19  
配置主屏幕 17  
配置项目库 21  
复制批次 14  
复制标牌 12  
创建批次 13  
创建批次视图 18  
创建标牌  
从货架图 8  
从模板 8  
从项目库 8  
创建标牌视图 20  
在批次内创建标牌 9

## D

删除批次 14  
删除批次视图 19

从批次删除标牌 12  
删除标牌视图 20

## E

编辑批次 13  
在“标牌视图”页面中 11  
编辑批次视图 18  
编辑标牌 11  
编辑标牌视图 20  
编辑多个标牌 11  
编辑模板 11

## H

主屏幕  
配置 17

## I

项目库  
配置 21  
项目库  
创建标牌, 从 8, 9

## L

语言  
更改 16  
库  
更新 12  
本地化文件  
更新 21  
上传 22

## M

管理打印作业 14  
管理模板 22  
多个标牌  
编辑 11

## O

概述 5

## P

货架图  
创建标牌, 从 8, 9  
预览打印作业 14  
打印作业  
预览 14

打印作业  
管理 14  
打印设置 15  
打印开始位置  
设置 15  
打印机  
选择 15  
打印  
清单 14  
打印批次 13  
打印清单 14  
打印标牌 12  
打印选定的作业 15

## S

选定的作业  
打印 15  
选择打印机 15  
选择进纸匣 15  
设置默认批次视图 18  
设置打印开始位置 15  
标牌  
复印 12  
创建 8  
编辑 11  
打印 12  
标牌页面  
配置 19  
标牌视图  
创建 20  
删除 20  
编辑 20  
批次内的标牌  
创建 9  
商店  
更改 16  
支持的浏览器 6  
切换应用程序 7

## T

模板  
创建标牌, 从 8, 9  
模板迁移实用程序  
使用 23  
模板  
管理 22  
进纸匣  
选择 15

疑难解答 16

## U

更新库 12

更新本地化文件 21

上载本地化文件 22