



Lexmark™

Publishing-Plattform für den Einzelhandel

Version 10.6

Publishing Solutions-Benutzerhandbuch

Juli 2022

www.lexmark.com

Inhalt

- Änderungsverlauf..... 3**
- Überblick..... 5**
- Unterstützte Browser..... 6**
 - Browserunterstützung und -voraussetzungen.....6
- Erste Schritte..... 7**
 - Anwendungen umschalten.....7
- In-Store Publisher..... 8**
 - Schilder.....8
 - Stapel.....14
 - Druckaufträge.....15
 - Wechseln eines Shops.....17
 - Ändern der Sprache.....17
- Signage Administrator.....18**
 - Konfiguration..... 18
 - Konfigurieren einer Stapel-Ansicht.....19
 - Konfigurieren einer „Schild“-Seite.....20
 - Konfigurieren einer Schild-Ansicht.....21
 - Konfigurieren der Artikelbibliothek.....23
 - Konfigurieren einer benutzerdefinierten Lokalisierung.....24
 - Vorlagen verwalten.....24
 - Template Migration Utility verwenden.....25
- Hinweise.....27**
 - Hinweis zur Ausgabe.....27
- Index.....28**

Änderungsverlauf

Juli 2022

- Zusatzinformationen zu folgenden Themen:
 - Signage Administrator-Tool
 - Dienstprogramm für die Migration von Vorlagen
 - Neue Schnittstelle der Seite Drucken
 - Fehlerbehebungsdialogfeld für erweiterte Druckoptionen

Januar 2022

- Zusatzinformationen zu folgenden Themen:
 - Kopien ändern für mehrere Schilder
 - Vorlage für mehrere Schilder ändern
 - Einstellen der Startposition auf der Seite

September 2021

- Zusatzinformationen zu Benutzerrechten und -zugriff.

Dezember 2020

- Die Anweisungen zu den folgenden Punkten wurden aktualisiert:
 - Kopieren eines Schildes
 - Bearbeiten eines Stapels
- Zusatzinformationen zu folgenden Themen:
 - Zuletzt verwendeter Drucker
 - Standardsortierspalten in allen Konfigurationsansichten
 - Papierfach
 - Unterstützte Browser
 - Browser-Voraussetzungen
- Zusatzanweisungen zum Verwalten von Druckaufträgen.

September 2020

- Die Anweisungen zu den folgenden Punkten wurden aktualisiert:
 - Erstellen eines Schildes
 - Erstellen eines Schildes innerhalb eines Stapels
 - Konfigurieren einer „Schild“-Seite
 - Konfigurieren der Artikelbibliothek
- Anweisungen zum Hinzufügen eines Schildes zu einem Stapel gelöscht.

Dezember 2019

- Anweisungen zu folgenden Punkten wurden aktualisiert:
 - Bearbeiten eines Schildes
 - Erstellen eines Schildes
 - Erstellen einer Schild-Ansicht

September 2019

- Die Anweisungen zu den folgenden Punkten wurden aktualisiert:
 - Erstellen eines Schildes
 - Erstellen eines Schildes innerhalb eines Stapels
 - Bearbeiten eines Schildes
 - Bearbeiten eines Stapels
- Zusätzliche Anweisungen zu den folgenden Punkten:
 - Hinzufügen eines Schildes zu einem Stapel
 - Kopieren eines Schildes
 - Löschen eines Schildes aus einem Stapel
 - Kopieren eines Stapels
 - Löschen eines Stapels
 - Konfigurieren der Artikelbibliothek
- Anweisungen zum Erstellen eines Schildes mit mehreren Artikeln gelöscht.

Dezember 2018

- Erste Version.

Überblick

Das Publishing Solutions Portal ist eine Komponente der Lexmark Publishing Platform for Retail (PPR) Software. Damit können Sie Schilder für die Beschriftung Ihrer Geschäfte erstellen, verwalten oder drucken.

Dieses Dokument enthält Anweisungen zur Konfiguration und Verwendung des Portals.

Unterstützte Browser

Browserunterstützung und -voraussetzungen

Unterstützte Browser

- Microsoft Edge
- Google Chrome™
- Apple Safari – nur für MacOS, nicht für Windows
- Mozilla Firefox

Hinweise:

- Diese Version ist nicht vollständig für alle Geräte mit kleinen Bildschirmen oder Touchscreens optimiert.
- In Nicht-Windows-Betriebssystemen, einschließlich mobiler Geräte, wird der clientseitige Druck nicht unterstützt.

Browser-Voraussetzungen

Damit die Anwendung ordnungsgemäß funktioniert, müssen Cache und lokaler Speicher aktiviert sein.

Hinweise:

- Stellen Sie den Mozilla Firefox-Browser immer auf den Modus Verlauf speichern ein.
- Einige Einstellungen funktionieren nicht im Inkognito-Modus.

Erste Schritte

Anwendungen umschalten

Publishing Solutions besteht aus den folgenden Anwendungen:

- In-Store Publisher
- Signage Administrator

Hinweis: Diese Anweisungen gelten nur für Benutzer mit Zugriff auf diese Anwendungen.

- 1 Klicken Sie auf dem Portal auf  in der oberen rechten Ecke der Seite.
- 2 Wählen Sie aus der Liste **In-Store Publisher** oder **Signage Administrator**.

Hinweise:

- Bei beiden Anwendungen meldet sich der Benutzer als In-Store-Benutzer an.
- Wenn der Benutzer eine bestimmte Anwendung auswählt, wird das Portal auf die Landingpage dieser Anwendung weitergeleitet.

In-Store Publisher

Schilder

Erstellen eines Schildes

Folgende Anweisungen gelten für die Erstellung eines Schildes in einem neuen Stapel. Weitere Informationen zum Erstellen eines Schildes in einem bestehenden Stapel finden Sie unter ["Erstellen eines Schildes innerhalb eines Stapels" auf Seite 10](#).

Hinweise:


- Benutzer müssen über die Berechtigung verfügen, ein Schild innerhalb eines Stapels zu erstellen.
- Einige Benutzer verfügen nicht über die Berechtigung, Schilder in bestimmten Stapeln zu erstellen, obwohl sie allgemein Schilder erstellen können.
- Nicht alle Benutzer können auf die Standard-Stapelquelle zugreifen.

Aus der Artikelbibliothek

Stellen Sie sicher, dass Ihre Artikel in der Artikelbibliothek hinzugefügt wurden.

- 1 Klicken Sie auf der Startseite auf **Schild aus Bibliothek erstellen**.
- 2 Geben Sie einen eindeutigen Stapelnamen ein und klicken Sie anschließend auf **Stapel erstellen**.

Hinweis: Klicken Sie auf **Weitere Informationen**, um andere Einstellungen des Stapels zu ändern.

- 3 Klicken Sie auf  und wählen Sie eine Vorlage aus.

Hinweise:

- Die ausgewählte Vorlage wird auf die neuen Artikel im Stapel angewendet.
- Weitere Informationen zum Bearbeiten der Vorlage für jedes Schild finden Sie unter ["Bearbeiten eines Schildes" auf Seite 11](#).

Hinweis: In einigen Fällen kann der Administrator die Schilder so konfiguriert haben, dass diese erst nach dem Sammeln der eigentlichen Daten von der Quelle erstellt werden. In diesem Fall erscheint die Meldung **Schilder werden mit externen Artikelinformationen erstellt**, und die ausgefüllten Daten können von den Daten in der Artikelbibliothek abweichen.

- 4 Wählen Sie einen oder mehrere Artikel aus, und klicken Sie dann auf **Zum Stapel hinzufügen**.

Aus einer Vorlage

- 1 Klicken Sie auf der Startseite auf **Schilder aus Vorlage erstellen (Ad-hoc)**.
- 2 Geben Sie einen eindeutigen Stapelnamen ein und klicken Sie anschließend auf **Stapel erstellen**.

Hinweis: Klicken Sie auf **Weitere Informationen**, um andere Einstellungen des Stapels zu ändern.

- 3 Klicken Sie im Bereich Aktuelle Vorlage auf das -Symbol und wählen Sie anschließend eine Vorlage aus.

Für eine Vorlage mit einem Artikel

- a Wählen Sie eine Vorlage mit einem Artikel aus und klicken Sie anschließend auf **Vorlage ändern**.
- b Geben Sie im Feld Produktinformationen die Artikelinformationen ein.

Für eine Vorlage mit mehreren Artikeln

- a Wählen Sie eine Vorlage mit mehreren Artikeln aus und klicken Sie anschließend auf **Vorlage ändern**.
- b Geben Sie den Kopfzeilennamen, die Kopfzeilenbeschreibung und die Anzahl Kopien an.
- c Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Schritte im Abschnitt Produktinformationen aus:
 - Klicken Sie auf **Aus Artikelbibliothek hinzufügen** und wählen Sie einen oder mehrere Artikel aus.
 - Klicken Sie auf **Manuell hinzufügen** und geben Sie anschließend die Artikelinformationen ein.


- 4 Klicken Sie auf **Schild speichern**.

Aus einem Planogramm

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie in den In-Store Publisher-Konfigurationseinstellungen vom Plattform Administrator aktiviert ist.

- 1 Klicken Sie auf der Startseite auf **Schilder aus Planogramm erstellen**.
- 2 Geben Sie einen eindeutigen Stapelnamen ein und klicken Sie anschließend auf **Stapel erstellen**.

Hinweis: Um andere Einstellungen des Stapels zu ändern, klicken Sie auf **Weitere Informationen**.

- 3 Klicken Sie auf  und wählen Sie eine Vorlage aus.

Hinweise:

- Die ausgewählte Vorlage wird auf die neuen Artikel im Stapel angewendet.
- Wenn Vorlage automatisch zuweisen ausgewählt ist, werden die Schilder mit dieser Vorlage oder gemäß der vom Systemadministrator festgelegten Standardregel erstellt.
- Wenn eine andere Vorlage ausgewählt wird, werden die Schilder mit dieser Vorlage oder gemäß der vom Systemadministrator festgelegten Regel erstellt.
- Weitere Informationen zum Bearbeiten der Vorlage für jedes Schild finden Sie unter ["Bearbeiten eines Schildes" auf Seite 11](#).

- 4 Wählen Sie ein Planogramm aus, und klicken Sie dann auf **Zum Stapel hinzufügen**.

Hinweise:

- Es kann jeweils nur ein Planogramm für das Hinzufügen zu einem Stapel ausgewählt werden.
- Sie können die in einem Planogramm vorhandenen Artikel anzeigen, indem Sie auf den Link in der Spalte Plano-Code klicken.


Erstellen eines Schildes innerhalb eines Stapels

Hinweise:

- Benutzer müssen über die Berechtigung verfügen, ein Schild innerhalb eines Stapels zu erstellen.
- Einige Benutzer verfügen nicht über die Berechtigung, Schilder in bestimmten Stapeln zu erstellen, obwohl sie allgemein Schilder erstellen können.
- Nicht alle Benutzer können auf die Standard-Stapelquelle zugreifen.

Aus der Artikelbibliothek

Stellen Sie sicher, dass Ihre Artikel in der Artikelbibliothek hinzugefügt wurden.

- 1 Klicken Sie auf der Seite Stapel auf einen Stapelnamen.
- 2 Klicken Sie auf **Schilder hinzufügen** > **Aus Artikelbibliothek**.
- 3 Klicken Sie auf  und wählen Sie eine Vorlage aus.


Hinweise:

- Die ausgewählte Vorlage wird auf die neuen Artikel angewendet.
- Weitere Informationen zum Bearbeiten der Vorlage für jedes Schild finden Sie unter ["Bearbeiten eines Schildes" auf Seite 11](#).

Hinweis: In einigen Fällen kann der Administrator die Schilder so konfiguriert haben, dass diese erst nach dem Sammeln der eigentlichen Daten von der Quelle erstellt werden. In diesem Fall erscheint die Meldung **Schilder werden mit externen Artikelinformationen erstellt**, und die ausgefüllten Daten können von den Daten auf der Benutzeroberfläche abweichen.

- 4 Wählen Sie einen oder mehrere Artikel aus, und klicken Sie dann auf **Zum Stapel hinzufügen**.

Aus einer Vorlage

- 1 Klicken Sie auf der Seite Stapel auf einen Stapelnamen.
- 2 Klicken Sie auf **Schilder hinzufügen** > **Durch manuelle Eingabe**.
- 3 Klicken Sie auf  und wählen Sie eine Vorlage aus.

Für eine Vorlage mit einem Artikel

- a Wählen Sie eine Vorlage mit einem Artikel aus und klicken Sie anschließend auf **Vorlage ändern**.
- b Geben Sie im Feld Produktinformationen die Artikelinformationen ein.


Für eine Vorlage mit mehreren Artikeln

- a Wählen Sie eine Vorlage mit mehreren Artikeln aus und klicken Sie anschließend auf **Vorlage ändern**.
- b Geben Sie den Kopfzeilennamen, die Kopfzeilenbeschreibung und die Anzahl Kopien an.
- c Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Schritte im Abschnitt Produktinformationen aus:
 - Klicken Sie auf **Aus Artikelbibliothek hinzufügen** und wählen Sie einen oder mehrere Artikel aus.
 - Klicken Sie auf **Manuell hinzufügen** und geben Sie anschließend die Artikelinformationen ein.

- 4 Klicken Sie auf **Schild speichern**.

Aus einem Planogramm

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie in den In-Store Publisher-Konfigurationseinstellungen vom Platform Administrator aktiviert ist.

- 1 Klicken Sie auf der Seite Stapel auf einen Stapelnamen.
- 2 Klicken Sie auf **Schilder hinzufügen > Aus Planogramm**.
- 3 Klicken Sie auf  und wählen Sie eine Vorlage aus.

Hinweise:

- Die ausgewählte Vorlage wird auf die neuen Artikel im Stapel angewendet.
- Wenn Vorlage automatisch zuweisen ausgewählt ist, werden die Schilder mit dieser Vorlage oder gemäß der vom Systemadministrator festgelegten Standardregel erstellt.
- Wenn eine andere Vorlage ausgewählt wird, werden die Schilder mit dieser Vorlage oder gemäß der vom Systemadministrator festgelegten Regel erstellt.
- Weitere Informationen zum Bearbeiten der Vorlage für jedes Schild finden Sie unter ["Bearbeiten eines Schildes" auf Seite 11](#).

- 4 Wählen Sie ein Planogramm aus, und klicken Sie dann auf **Zum Stapel hinzufügen**.

Hinweise:

- Es kann jeweils nur ein Planogramm für das Hinzufügen zu einem Stapel ausgewählt werden.
- Sie können die in einem Planogramm vorhandenen Artikel anzeigen, indem Sie auf den Link in der Spalte Plano-Code klicken.

Bearbeiten eines Schildes

Hinweise:

- Benutzer müssen über die Berechtigung verfügen, ein Schild innerhalb eines Stapels zu bearbeiten.
- Einige Benutzer haben keinen Zugang zur Bearbeitung von Schildern in bestimmten Stapeln, obwohl sie im Allgemeinen Zugang zur Bearbeitung von Schildern haben können.
- Nicht alle Benutzer können auf die Standard-Stapelquelle zugreifen.

- 1 Klicken Sie auf der Seite Stapel auf den Stapelnamen.
- 2 Klicken Sie auf den Artikelnamen und konfigurieren Sie anschließend die Schildinformationen.

Hinweis: Um die Vorlage zu bearbeiten, klicken Sie auf , und wählen Sie dann eine Vorlage aus.

- 3 Klicken Sie auf **Schild speichern**.

Mehrere Schilder bearbeiten

Benutzer können Vorlagen und Kopien von mehreren Schildern bearbeiten.

Vorlagen bearbeiten

- 1 Klicken Sie auf der Seite Stapel auf den Stapelnamen.
- 2 Wählen Sie ein oder mehrere Schilder aus, und klicken Sie dann auf **Vorlage ändern**.

3 Um eine Vorlage zu ändern, wählen Sie eine neue Vorlage und klicken dann auf **Vorlage ändern**.


Kopien ändern

- 1** Klicken Sie auf der Seite Stapel auf den Stapelnamen.
- 2** Wählen Sie ein oder mehrere Schilder aus, und klicken Sie dann auf **Kopien ändern**.
- 3** Um die Anzahl der Kopien zu ändern, geben Sie die Anzahl der Kopien ein oder wählen Sie sie aus und klicken Sie dann auf **Speichern**.

Bearbeiten eines Stapels

Hinweise:

- Benutzer müssen die Rechte haben, um einen Stapel zu bearbeiten.
- Einige Benutzer haben keinen Zugriff auf die Bearbeitung bestimmter Chargen, aber sie haben Zugriff auf die Bearbeitung von Chargen im Allgemeinen.
- Nicht alle Benutzer können auf die Standard-Stapelquelle zugreifen.

- 1** Klicken Sie auf der Seite Schild-Ansicht auf  neben dem Stapelnamen.
- 2** Konfigurieren Sie die Stapelinformationen und klicken Sie dann auf **Aktualisieren**.

Drucken eines Schildes

Hinweise:

- Benutzer müssen über die Berechtigung verfügen, ein Schild innerhalb eines Stapels zu bearbeiten.
- Einige Benutzer haben keinen Zugriff auf die Bearbeitung von Schildern in bestimmten Chargen, obwohl sie generell Zugriff auf die Bearbeitung von Schildern haben.
- Nicht alle Benutzer können auf die Standard-Stapelquelle zugreifen.

- 1** Klicken Sie auf der Seite Stapel auf den Stapelnamen.
- 2** Wählen Sie einen oder mehrere Schilder aus, und klicken Sie dann auf **Drucken**.
- 3** Ändern Sie ggf. die Druckeinstellungen.
- 4** Klicken Sie auf **Drucken**.

Weitere Informationen zum Drucken finden Sie unter ["Druckaufträge" auf Seite 15](#).

Kopieren eines Schildes

Hinweise:

- Benutzer müssen die Rechte haben, ein Schild zu kopieren.
- Einige Benutzer verfügen nicht über die Berechtigung, Schilder in bestimmte Stapeln zu kopieren, obwohl sie Schilder im Allgemeinen kopieren können.
- Nicht alle Benutzer können auf die Standard-Stapelquelle zugreifen.
- Eingeschränkte Stapel erscheinen nicht in der Optionsliste.

- 1 Klicken Sie auf der Seite Stapel auf den Stapelnamen.
- 2 Wählen Sie einen oder mehrere Produktnamen aus, und klicken Sie dann auf **Kopieren**.
- 3 Kopieren Sie das Schild in denselben Stapel, in einen anderen Stapel oder in einen neuen Stapel.
- 4 Klicken Sie zur Bestätigung auf **Ja**.
- 5 Gehen Sie zu dem Zielstapel, in den die Artikel des Schildes kopiert wurden.

Löschen eines Schildes aus einem Stapel

Hinweis: Der Benutzer muss über den erforderlichen Zugriff verfügen, um ein Schild zu löschen.

- 1 Klicken Sie auf der Seite Stapel auf einen Stapelnamen.
- 2 Wählen Sie einen oder mehrere Produktnamen aus, und klicken Sie dann auf **Löschen** > **OK**.

Aktualisieren der Bibliothek

- Die Benutzer müssen über den erforderlichen Zugriff verfügen, um die Bibliothek zu aktualisieren. Die zugehörige Profileigenschaft ist LibraryPermissions.
- Wenn der Wert der Profileigenschaft UpdateLibraryOnSignSave auf **TRUE** gesetzt ist, können Benutzer eine der folgenden Möglichkeiten sehen:
 - Die Schaltfläche **Bibliothek aktualisieren** ist nicht sichtbar.
 - Die Bibliothek wird jedes Mal automatisch aktualisiert, wenn ein Benutzer ein Schild speichert.

Für einen bestehenden Artikel (Artikel ist eine Unternehmensangabe)

- 1 Öffnen Sie die Seite zum Bearbeiten des Zeichens.
- 2 Bearbeiten Sie die Attribute, wie z. B. den Namen, die Vorlage, den Verkaufspreis und den regulären Preis, und speichern Sie dann das Schild.
- 3 Klicken Sie auf **Bibliothek aktualisieren**.

Hinweis: Sie können die geänderten Attribute auf der Seite der Artikelbibliothek überprüfen.

Für einen neuen Artikel (Artikel ist eine Filialebene oder lokale Daten)

- 1 Öffnen Sie die Seite zum Bearbeiten des Zeichens.
- 2 Bearbeiten Sie die Attribute, wie z. B. den Namen, die Vorlage, den Verkaufspreis und den regulären Preis, und speichern Sie dann das Schild.
- 3 Klicken Sie auf **Bibliothek aktualisieren**.

- 4 Klicken Sie im Bestätigungsfeld auf **Hinzufügen**.
- 5 Geben Sie die Details zu den Attributen ein und klicken Sie dann auf **OK**.

Stapel

Ein Stapel ist eine Gruppe von Schildern oder Etiketten, die Sie alle auf einmal drucken können. Wenn Sie beispielsweise die Schilder für einen Ladenverkauf drucken möchten, erstellen Sie die Schilder in einem Stapel. Wenn Sie den Stapel an den Drucker senden, werden alle darin enthaltenen Schilder gedruckt.

Erstellen eines Stapels

- 1 Klicken Sie auf der Seite Stapel auf **Stapel erstellen**.
- 2 Geben Sie die Stapelinformationen ein und klicken Sie dann auf **Erstellen**.

Bearbeiten eines Stapels

Hinweise:

- Benutzer müssen die Rechte haben, um einen Stapel zu bearbeiten.
- Einige Benutzer haben keinen Zugriff auf die Bearbeitung bestimmter Chargen, aber sie haben Zugriff auf die Bearbeitung von Chargen im Allgemeinen.
- Nicht alle Benutzer können auf die Standard-Stapelquelle zugreifen.

- 1 Wählen Sie auf der Seite Stapel einen Stapel aus und klicken Sie dann auf **Bearbeiten**.
- 2 Konfigurieren Sie die Stapelinformationen und klicken Sie dann auf **Aktualisieren**.

Drucken eines Stapels

- 1 Wählen Sie auf der Seite Stapel einen oder mehrere Stapel aus, und klicken Sie dann auf **Drucken**.
- 2 Ändern Sie ggf. die Druckeinstellungen.
- 3 Klicken Sie auf **Drucken**.

Weitere Informationen zum Drucken finden Sie unter ["Druckaufträge" auf Seite 15](#).

Drucken eines Manifests

Sie können ein Unterschriftenmanifest von der Seite Batch View für jeweils eine Charge drucken.

- 1 Wählen Sie auf der Seite Stapelansicht einen Stapel aus und klicken Sie dann auf **Manifest drucken**.
- 2 Ändern Sie ggf. die Druckeinstellungen.

Hinweis: Sie können eine Vorschau des Manifests anzeigen, bevor Sie mit dem Druck fortfahren.

- 3 Klicken Sie auf **Drucken**.

Weitere Informationen zum Drucken finden Sie unter ["Druckaufträge" auf Seite 15](#).

Kopieren eines Stapels

Hinweise:

- Die Benutzer müssen über die Rechte zum Kopieren eines Stapels verfügen.
- Nicht alle Benutzer können auf die Standard-Stapelquelle zugreifen.
- Eingeschränkte Stapel erscheinen nicht in der Optionsliste.

1 Wählen Sie auf der Seite Stapel einen oder mehrere Stapel aus.

2 Klicken Sie auf **Kopieren**.

Löschen eines Stapels

Hinweis: Der Benutzer muss über den erforderlichen Zugriff verfügen, um einen Stapel zu löschen.

1 Wählen Sie auf der Seite Stapel einen oder mehrere Stapel aus, und klicken Sie dann auf **Löschen**.

2 Klicken Sie im Dialogfeld Stapel löschen auf **OK**.

Druckaufträge

Mit dem Druckauftragsfenster können Sie Stapel oder Schilder für die Anforderungen der Ladenetikettierung drucken. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie im rechten Bereich Druckaufträge aus.

Hinweise:

- Ein Auftrag enthält eine oder mehrere Vorlagen.
 - Wenn der Druckauftrag erfolgreich war, wird der nächste Druckauftrag automatisch ausgewählt.
- Ändern Sie die Druckeinstellungen im linken Bereich.

Anzeigen eines Druckauftrages in der Vorschau

Sie können die folgenden Informationen vor dem Drucken bestätigen:

- Vorlagentyp
- Seitenlayout
- Gesamtanzahl der Seiten

Auswählen eines Druckers

Das Fenster Druckaufträge zeigt den zuletzt verwendeten Drucker auf dem Client-Rechner des angemeldeten Benutzers als vorausgewählten Drucker an. Wenn keine Informationen zum zuletzt verwendeten Drucker verfügbar sind, zeigt die Anwendung den Windows-Standarddrucker als vorausgewählten Drucker an.

Probieren Sie Folgendes aus:

- Wählen Sie den vorausgewählten Drucker aus.
- Klicken Sie auf **Drucker ändern**, um einen anderen Drucker auszuwählen.

Hinweis: Wenn der Druckkontrolldienst nicht installiert ist und keine Informationen über den zuletzt verwendeten Drucker verfügbar sind, wird automatisch der Standarddrucker des Servers (sofern vorhanden) ausgewählt.

Ein Fach auswählen

Die Fachinformationen werden automatisch entsprechend der Konfiguration und Verfügbarkeit ausgewählt.

Serverseitiger Druck

- Die Option „Fach“ ist nur sichtbar, wenn das entsprechende Papier mit einem Fach verknüpft ist.

Hinweis: Das Fach wird als Etikett angezeigt (nicht bearbeitbar).

- Wenn das Fach nicht konfiguriert ist, wird die Einstellung für die Papierzuführung nicht angezeigt.

Clientseitiger Druck

- Die Option „Fach“ ist vorausgewählt, wenn das entsprechende Papier mit einem Fach verknüpft ist und das Fach für den ausgewählten Drucker verfügbar ist.
- Wenn das Fach nicht konfiguriert ist, wird das erste Fach in der Liste der lokalen Druckwarteschlange als vorausgewählt angezeigt.

Hinweis: Sie können die Option „Fach“ manuell ändern.

Einstellen eines Starts an der Druckposition

- Wenn Sie Papier im Mehrfachnutzen bedrucken, können Sie eine Position auf dem Papier festlegen, an der der Druckvorgang beginnen soll, anstelle der standardmäßigen ersten Stelle.
- Sie können eine Vorschau der neuen Druckstartposition anzeigen, bevor Sie mit dem Druck fortfahren.

Andere Druckeinstellungen

Sie können die folgenden Einstellungen wählen:

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Als 1UP drucken**, um mehrere Seiten auf ein einziges Papier zu drucken.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um ein beliebiges Hintergrundbild aus der Vorlage zu übernehmen.

Ausgewählte Aufträge drucken

Diese Einstellung darf nur über Platform Administrator konfiguriert und verwaltet werden.

Hinweis: Sie können eine einzelne Vorlage anstelle aller Vorlagen unter dem ausgewählten Papier auswählen.

Fehlerbehebung

Hinweis: Diese Option ist nur für Benutzer des Typs **Troubleshooter** verfügbar.

Benutzer können die folgenden Einstellungen konfigurieren:


- Druck-API, Druckverfahren, Druckermodell und Druckgrafikverfahren
- Druckziel, bei dem der Serverdrucker ausgewählt ist

- Lokale Grafiken, Protokollstufe und Cache-Speicherort für den lokalen Drucker

Hinweise:

- Die gespeicherten Änderungen werden bei nachfolgenden Druckaufträgen übernommen.
- Um die Einstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf **Auf Standard zurücksetzen**.


Wechseln eines Shops

- 1 Klicken Sie auf dem Portal auf  in der oberen rechten Ecke der Seite.
- 2 Klicken Sie auf **Shop wechseln**.
- 3 Wählen Sie einen Shop aus und klicken Sie dann auf **Shop wechseln**.

Hinweise:

- Der Benutzer muss über die erforderliche Berechtigung für den Zugriff auf mehr als einen Shop verfügen.
- Der Benutzer kann einen anderen Shop auswählen, ohne sich aus dem Portal abzumelden.

Ändern der Sprache





- 1 Klicken Sie auf dem Portal auf  in der oberen rechten Ecke der Seite.
- 2 Klicken Sie auf **Sprache ändern**.
- 3 Wählen Sie eine Sprache aus und klicken Sie dann auf **Sprache ändern**.

Signage Administrator

Konfiguration





Hinweis: Diese Anweisungen sind nur für Benutzer mit Administratorrechten verfügbar.

Konfigurieren des Startbildschirms

- 1 Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Registerkarte **UI-Konfiguration**.
- 2 Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Startbildschirm**.
- 3 Konfigurieren Sie im Bereich **Verfügbare Kacheln** die Dashboard-Kacheln, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden sollen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Um eine Kachel zu verschieben, klicken Sie auf eine Kachel und dann entweder auf  oder .
 - Um die Kacheln neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Kachel und dann entweder auf  oder .
- 4 Im Bereich **Kachelspalte** können Sie die Anzahl der Spalten erhöhen oder verringern.

Hinweis: Die maximale Anzahl von Kachelspalten ist fünf.
- 5 Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.


Konfigurieren einer „Stapel“-Seite

- 1 Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Registerkarte **UI-Konfiguration**.
- 2 Klicken Sie im Menü **Stapel-Ansicht** auf **Seite**.
- 3 Konfigurieren Sie im Abschnitt **Aktionsschaltflächen** die Aktionen, die für die Tabelle „Stapel“ verwendet werden sollen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Um eine Aktion zu verschieben, klicken Sie auf die Aktion und anschließend entweder auf  oder auf .
 - Um die aktivierten Aktionen neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Aktion und dann entweder auf  oder auf .

Hinweis: Die Aktionen auf der rechten Seite des Feldes **Verfügbare Artikel** sind aktiviert.

- 4 Konfigurieren Sie im Abschnitt **Tabellenspalten** die Spalten.


Hinweise:

- Um eine Spalte hinzuzufügen, klicken Sie auf **Spalten hinzufügen**, und wählen Sie dann eine Spalte aus.
- Zum Löschen einer Spalte klicken Sie auf  neben dem Spaltennamen.
- Um die Spalteninformationen in den Suchindex aufzunehmen, aktivieren Sie die Option **Durchsuchbar**.

5 Legen Sie im Abschnitt Standardzeilen pro Seite die Anzahl der Zeilen fest, die für jede Stapel-Seite erscheinen sollen.

6 Konfigurieren Sie im Abschnitt Stapel-Druckstatus-Mapper den Anzeigewert für jeden Stapelstatus.

Hinweise:

- Um einen Werte-Mapper hinzuzufügen, klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- Um einen Werte-Mapper zu löschen, klicken Sie auf .

7 Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Konfigurieren einer Stapel-Ansicht

Erstellen einer Stapel-Ansicht




1 Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Registerkarte **UI-Konfiguration**.

2 Klicken Sie im Menü Stapel-Ansicht auf **Ansichten > Erstellen**.

3 Geben Sie im Abschnitt Allgemein einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung ein.

4 Fügen Sie gegebenenfalls eine oder mehrere Abfragen hinzu.

5 Wählen Sie im Bereich Tabellenspalten die Spalten aus, die Sie für die Stapeltabelle verwenden möchten. Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:




- Um eine Spalte zu aktivieren, klicken Sie im Feld Verfügbare Artikel auf den Spaltennamen und dann auf .
- Um die aktivierten Spalten neu anzuordnen, klicken Sie auf einen Spaltennamen und dann entweder auf  oder .

Hinweis: Die Spaltennamen auf der rechten Seite des Feldes Verfügbare Artikel sind aktiviert.


- Um Benutzeraktualisierungen zuzulassen, wählen Sie **Inline bearbeitbar**.
- Um weitere Informationen zu den Elementen in der Spalte anzuzeigen, wählen Sie **Hyperlink**.

6 Fügen Sie bei Bedarf Filter und Facetten hinzu. Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

Hinweis: Filter und Facetten sind Batch-Filter, die auf der linken Seite der Spalten der Batch-Ansicht erscheinen.

- Um einen Filter zu aktivieren, klicken Sie im Feld Verfügbare Artikel auf den Filternamen und dann auf .
- Um die aktivierten Filter neu anzuordnen, klicken Sie auf einen Filternamen und dann entweder auf  oder .

Hinweise:

- Die Filternamen auf der rechten Seite des Feldes Verfügbare Artikel sind aktiviert.
- Klicken Sie auf  neben dem Filternamen, um den Filter zu bearbeiten.

- 7 Wählen Sie im Bereich Standard-Sortierreihenfolge ein Batch-Attribut in aufsteigender/absteigender Reihenfolge.
- 8 Klicken Sie auf **Stapel-Ansicht erstellen**.

Bearbeiten einer Stapel-Ansicht

- 1 Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Registerkarte **UI-Konfiguration**.
- 2 Klicken Sie im Menü Stapel-Ansicht auf **Ansichten**.
- 3 Klicken Sie auf eine Stapel-Ansicht.
- 4 Konfigurieren Sie die Einstellungen der Stapel-Ansicht.
- 5 Klicken Sie auf **Stapel-Ansicht speichern**.

Einrichten einer Standard-Stapelansicht

- 1 Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Registerkarte **UI-Konfiguration**.
- 2 Klicken Sie im Menü Stapel-Ansicht auf **Ansichten**.
- 3 Wählen Sie eine Stapel-Ansicht aus und klicken Sie dann auf **Als Standard festlegen**.





Löschen einer Stapel-Ansicht

- 1 Wählen Sie in der Navigationsleiste die Registerkarte **UI-Konfiguration**.
- 2 Klicken Sie im Menü Stapel-Ansicht auf **Ansichten**.
- 3 Wählen Sie eine Stapel-Ansicht aus, und klicken Sie dann auf **Löschen > OK**.

Hinweis: Sie können eine systemgenerierte Stapel-Ansicht nicht löschen.

Konfigurieren einer „Schild“-Seite


- 1 Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Registerkarte **UI-Konfiguration**.
- 2 Klicken Sie im Menü Schild-Ansicht auf **Seite**.
- 3 Konfigurieren Sie im Abschnitt Schaltflächen der Symbolleiste die Aktionen, die für die Tabelle „Schild“ verwendet werden sollen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Um eine Aktion zu verschieben, klicken Sie auf die Aktion und anschließend entweder auf  oder auf .
- Um die aktivierten Aktionen neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Aktion und dann entweder auf  oder auf .

Hinweis: Die Aktionen auf der rechten Seite des Feldes Verfügbare Artikel sind aktiviert.





- 4 Konfigurieren Sie im Abschnitt Tabellenspalten die Spalten.

Hinweise:

- Um eine Spalte hinzuzufügen, klicken Sie auf **Spalten hinzufügen**, und wählen Sie dann eine Spalte aus.
- Zum Löschen einer Spalte klicken Sie auf  neben dem Spaltennamen.
- Um die Spalteninformationen in den Suchindex aufzunehmen, aktivieren Sie die Option **Durchsuchbar**.

5 Legen Sie im Abschnitt Standardzeilen pro Seite die Anzahl der Zeilen fest, die für jede Schild-Seite erscheinen sollen.

6 Konfigurieren Sie im Abschnitt Attribute der erweiterten Suche die Attribute, die in der erweiterten Suche erscheinen sollen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:


- Um ein Attribut zu verschieben, klicken Sie auf den Spaltennamen und anschließend entweder auf  oder auf .
- Um die aktivierten Attribute neu anzuordnen, klicken Sie auf einen Attributnamen und dann entweder auf  oder auf .

Hinweise:

- Die Attributnamen auf der rechten Seite des Feldes Verfügbare Artikel sind aktiviert.
- Wir empfehlen, nur bis zu 10 Attribute auszuwählen.

7 Konfigurieren Sie im Abschnitt Schild Druckstatus-Mapper den Anzeigewert für jeden Stapelstatus.

Hinweise:

- Um einen Werte-Mapper hinzuzufügen, klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- Um einen Werte-Mapper zu löschen, klicken Sie auf .

8 Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Konfigurieren einer Schild-Ansicht




Erstellen einer Schild-Ansicht

1 Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Registerkarte **UI-Konfiguration**.

2 Klicken Sie im Menü Schild-Ansicht auf **Ansichten > Erstellen**.

3 Geben Sie im Abschnitt Allgemein einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung ein.

4 Wählen Sie im Bereich Layout die Spalten aus, die für die Vorzeichentabelle angezeigt werden sollen. Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:




- Um eine Spalte zu aktivieren, klicken Sie im Feld Verfügbare Artikel auf den Spaltennamen und dann auf .
- Um die aktivierten Spalten neu anzuordnen, klicken Sie auf einen Spaltennamen und dann entweder auf  oder auf .

Hinweis: Die Spaltennamen auf der rechten Seite des Feldes Verfügbare Artikel sind aktiviert.

- Um Aktualisierungen durch den Benutzer zu ermöglichen, aktivieren Sie **Inline bearbeitbar**.
- Um weitere Informationen zu den Elementen in der Spalte anzuzeigen, aktivieren Sie **Hyperlink**.

5 Fügen Sie bei Bedarf Filter und Facetten hinzu. Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

Hinweis: Filter und Facetten sind Zeichenfilter, die auf der linken Seite der Spalten der Stapelansicht erscheinen.

- Um einen Filter zu aktivieren, klicken Sie im Feld Verfügbare Artikel auf den Filternamen und dann auf .
- Um die aktivierten Filter neu anzuordnen, klicken Sie auf einen Filternamen und dann entweder auf  oder .

Hinweis: Die Filternamen auf der rechten Seite des Feldes Verfügbare Artikel sind aktiviert.

6 Klicken Sie auf  neben dem Filternamen, um den Filter zu bearbeiten.

7 Im Bereich Regeln können Sie Bedingungen oder Gruppenregeln hinzufügen.

8 Wählen Sie im Bereich Standard-Sortierreihenfolge ein Vorzeichenattribut in aufsteigender/absteigender Reihenfolge.

9 Klicken Sie auf **Schild-Ansicht erstellen**.

Bearbeiten einer Schild-Ansicht


- 1** Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Registerkarte **UI-Konfiguration**.
- 2** Klicken Sie im Menü Schild-Ansicht auf **Ansichten**.
- 3** Klicken Sie auf eine Schild-Ansicht und konfigurieren Sie die Einstellungen.
- 4** Klicken Sie auf **Schild-Ansicht speichern**.

Löschen einer Schild-Ansicht





- 1** Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Registerkarte **UI-Konfiguration**.
- 2** Klicken Sie im Menü Schild-Ansicht auf **Ansichten**.
- 3** Wählen Sie eine Schild-Ansicht aus, und klicken Sie dann auf **Löschen > OK**.

Hinweis: Die Standard-Schild-Ansicht kann nicht gelöscht werden.

Konfigurieren der Artikelbibliothek

- 1 Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Registerkarte **UI-Konfiguration**.
- 2 Klicken Sie auf **Artikelbibliothek > Felder auswählen**.
 - a Wählen Sie im Dialogfeld Spalten hinzufügen die Spaltennamen aus, die in der Tabelle Artikelbibliothek verwendet werden sollen, und klicken Sie dann auf **Spalten hinzufügen**.
 - b Konfigurieren Sie die ausgewählten Spalten. Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:
 - Legen Sie den Datentyp der Spalte fest.
 - Um die Spalteninformationen in den Suchindex aufzunehmen, aktivieren Sie die Option **Durchsuchbar**.
 - Zum Löschen einer Spalte klicken Sie auf  neben dem Spaltennamen.





- 3 Konfigurieren Sie im Abschnitt Attribute der erweiterten Suche die Attribute, die in der erweiterten Suche erscheinen sollen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Um ein Attribut zu verschieben, klicken Sie auf den Spaltennamen und anschließend entweder auf  oder auf .
- Um die aktivierten Attribute neu anzuordnen, klicken Sie auf einen Attributnamen und dann entweder auf  oder auf .

Hinweise:

- Die Attributnamen auf der rechten Seite des Feldes Verfügbare Artikel sind aktiviert.
- Wir empfehlen, nur bis zu 10 Attribute auszuwählen.

- 4 Konfigurieren Sie im Bereich Tabellenspalten die Spalten, die angezeigt werden sollen. Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:




- Um eine Spalte zu verschieben, klicken Sie auf den Spaltennamen und dann entweder auf  oder .
- Um die aktivierten Spalten neu anzuordnen, klicken Sie auf einen Spaltennamen und dann entweder auf  oder .

Hinweis: Die Spaltennamen auf der rechten Seite des Feldes Verfügbare Artikel sind aktiviert.

- 5 Legen Sie im Bereich Standardzeilen pro Seite die Anzahl der Zeilen fest, die bei der Anzeige der Artikelbibliothek angezeigt werden sollen.

- 6 Fügen Sie bei Bedarf Filter und Facetten hinzu. Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

Hinweis: Filter und Facetten sind Objektfilter, die auf der linken Seite der Seite Objektbibliothek erscheinen.

- Um einen Filter zu aktivieren, klicken Sie im Feld **Verfügbare Artikel** auf den Filternamen und dann auf .
- Um die aktivierten Filter neu anzuordnen, klicken Sie auf einen Filternamen und dann entweder auf  oder .

Hinweis: Die Filternamen auf der rechten Seite des Feldes **Verfügbare Artikel** sind aktiviert.

7 Wählen Sie im Bereich **Standard-Sortierreihenfolge** ein Artikelattribut in aufsteigender/absteigender Reihenfolge.

8 Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Konfigurieren einer benutzerdefinierten Lokalisierung

Aktualisieren der Lokalisierungsdatei

- 1** Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Registerkarte **UI-Konfiguration**.
- 2** Klicken Sie auf **Lokalisierung > CSV-Datei herunterladen > Werkseinstellung**.
- 3** Wählen Sie eine Sprache aus, und klicken Sie anschließend auf **Herunterladen**.
- 4** Rufen Sie die CSV-Datei auf Ihrem Computer auf.
- 5** Ersetzen Sie in der Spalte **Wert** die Zeichenfolgen durch ihre Übersetzungen und speichern Sie das Dokument.

Hochladen der Lokalisierungsdatei

- 1** Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Registerkarte **UI-Konfiguration**.
- 2** Klicken Sie auf **Lokalisierung > Hochladen**.
- 3** Wählen Sie eine Sprache aus, und suchen Sie dann die aktualisierte CSV-Datei.
- 4** Klicken Sie auf **Hochladen**.

Vorlagen verwalten

Hinweis: Diese Anweisungen gelten nur für Benutzer mit Administratorrechten für Signaturen.

Vorlagen exportieren

Hinweise:

- Benutzer müssen Zugriff auf Exportvorlagen haben.
- Die Vorlagenseite ist nach Vorlagename und Beschreibung durchsuchbar.
- Die Vorlagenseite ist paginiert und sortierbar.
- Benutzer müssen mindestens eine Vorlage auswählen, um die Schaltfläche **Exportieren** zu aktivieren.

- 1 Vorlage(n) auswählen.
- 2 Klicken Sie auf **Exportieren**.

Hinweise:


- Wenn Sie eine einzelne Vorlage exportieren, wird eine PTF-Datei (Portable Template Format) als **<Template Name>.ptf** heruntergeladen.
- Wenn Sie mehrere Vorlagen exportieren, wird eine Zip-Datei heruntergeladen, die eine PTF-Datei für jede ausgewählte Vorlage enthält.

Vorlagen importieren

Hinweis: Benutzer müssen Zugriff haben, um eine Vorlage zu importieren.

- 1 Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf die Registerkarte **Vorlagen**.
- 2 Klicken Sie auf **Importieren**.
- 3 Wählen Sie eine oder mehrere gültige PTF- oder ZIP-Dateien aus.

Hinweise:

- Gültige Vorlagendaten werden extrahiert und auf die Seite **Änderungen der Vorlage überprüfen** weitergeleitet.
- Die Seite **Änderungen der Vorlage überprüfen** zeigt Informationen wie den Namen der Vorlage, die Beschreibung, die Quelldatei, die Exportzeit und den Status an.
- Wenn die Überprüfungsliste eine doppelte Vorlage enthält, ist der Import nicht zulässig. Die Schaltfläche Anwenden bleibt deaktiviert.
- Benutzer können eine doppelte Vorlage entfernen, indem sie auf  klicken.

- 4 Klicken Sie auf **Anwenden**.
- 5 Überprüfen Sie die endgültigen Änderungen und klicken Sie dann auf **Ja**.
- 6 Klicken Sie auf **Fertig**, um zur Ansicht der Vorlage zurückzukehren.

Template Migration Utility verwenden

Template Migration Utility ist eine Desktop-Anwendung, die Benutzern hilft, Vorlagen zu exportieren.

Sie besteht aus zwei Seiten:

- Konfigurationsseite
- Vorlagenseite

Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Aktivieren Sie auf der Seite Konfiguration die Schaltfläche **Verbinden**, indem Sie die Benutzer-ID, das Passwort und die Datenquelle angeben.
Die Schaltfläche Verbinden ist standardmäßig deaktiviert.
- Wenn die Datenbankverbindung erfolgreich hergestellt wurde, rufen Sie die Seite Vorlage auf.

Eine Vorlage exportieren

- 1** Wählen Sie die Vorlage(n) aus der Liste aus.
- 2** Klicken Sie auf **Exportieren** und wählen Sie dann einen Ordner, um die Vorlage(n) zu exportieren.
- 3** Klicken Sie auf **OK**.

Suche nach einer Vorlage

- 1** Geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld ein und klicken Sie dann auf **Enter**.
- 2** Um zur ursprünglichen Liste der Vorlagen zurückzukehren, leeren Sie das Suchfeld und klicken Sie dann auf **Enter**.
- 3** Klicken Sie auf **OK**.

Hinweise

Hinweis zur Ausgabe

Juli 2022

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen diese Bestimmungen mit dem dort geltenden Recht unvereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG OHNE MANGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DER GESETZLICHEN GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT EINES PRODUKTS ODER SEINER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten ist der Ausschluss von ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bei bestimmten Rechtsgeschäften nicht zulässig. Deshalb besitzt diese Aussage für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert; diese Änderungen werden in höheren Versionen aufgenommen. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Kein Verweis auf ein Produkt, Programm oder einen Dienst besagt oder impliziert, dass nur dieses Produkt, Programm oder dieser Dienst verwendet werden darf. Sämtliche Produkte, Programme oder Dienste mit denselben Funktionen, die nicht gegen vorhandenen Beschränkungen bezüglich geistigen Eigentums verstoßen, können stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

Technischen Support von Lexmark erhalten Sie unter <http://support.lexmark.com>.

Informationen zur Lexmark Datenschutzrichtlinie für die Verwendung dieses Produkts finden Sie unter www.lexmark.com/privacy.

Unter www.lexmark.com erhalten Sie Informationen zu Zubehör und Downloads.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

Marken

Lexmark und das Lexmark Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Microsoft Edge und Windows sind Marken der Microsoft-Gruppe.

Google Chrome ist eine Marke von Google LLC.

Apple, Safari und macOS sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen.

Alle anderen Marken sind Eigentum Ihrer jeweiligen Eigentümer.

Index

A

Anwendungen
umschalten 7

B

Stapel
kopieren 15
erstellen 14
löschen 15
Löschen eines Schilds 13
bearbeiten 14
Bearbeiten von der
Schilderansicht-Seite aus 12
drucken 14
Seite „Stapel“
konfigurieren 18
Stapel-Ansicht
erstellen 19
löschen 20
bearbeiten 20
einen Standard einstellen 20
Browser
erforderliche Komponenten 6
unterstützt 6

C

Änderungsverlauf 3
Ändern eines Shops 17
Kopien ändern 11
Ändern der Sprache 17
Konfigurieren einer „Stapel“-
Seite 18
Konfigurieren einer „Schild“-
Seite 20
Konfigurieren des
Startbildschirms 18
Konfigurieren der
Artikelbibliothek 23
Kopieren eines Stapels 15
Kopieren eines Schildes 13
Erstellen eines Stapels 14
Erstellen einer Stapel-Ansicht 19
ein Schild erstellen
aus einem Planogramm 8
aus einer Vorlage 8
aus der Artikelbibliothek 8
Erstellen einer Schild-Ansicht 21

Erstellen eines Schildes innerhalb
eines Stapels 10

D

Löschen eines Stapels 15
Löschen einer Stapel-Ansicht 20
Löschen eines Schildes aus
einem Stapel 13
Löschen einer Schild-Ansicht 22

E

Bearbeiten eines Stapels 14
von der Schilderansicht-
Seite 12
Bearbeiten einer Stapel-
Ansicht 20
Bearbeiten eines Schildes 11
Bearbeiten einer Schild-
Ansicht 22
mehrere Schilder bearbeiten 11
Vorlagen bearbeiten 11

H

Startbildschirm
konfigurieren 18

I

Artikelbibliothek
konfigurieren 23
Artikelbibliothek
ein Schild erstellen aus 8, 10

L

Sprache
ändern 17
Bibliothek
aktualisieren 13
Lokalisierungsdatei
aktualisieren 24
Hochladen 24

M

Verwalten von
Druckaufträgen 15
Vorlagen verwalten 24

mehrere Schilder
bearbeiten 11

O

Überblick 5

P

Planogramm
ein Schild erstellen aus 8, 10
Anzeigen eines Druckauftrages
in der Vorschau 15
Druckauftrag
Vorschau anzeigen 15
Druckaufträge
verwalten 15
Druckeinstellungen 16
Druckstartposition
einstellen 16
Drucker
auswählen 15
drucken
Manifest 14
Drucken eines Stapels 14
Drucken eines Manifests 14
Drucken eines Schildes 12
Ausgewählte Aufträge
drucken 16

S

ausgewählte Aufträge
drucken 16
Auswählen eines Druckers 15
Fach auswählen 16
Einrichten einer Standard-
Stapelansicht 20
Druckstartposition einstellen 16
Schild
kopieren 13
erstellen 8
bearbeiten 11
drucken 12
Seite „Schild“
konfigurieren 20
Schild-Ansicht
erstellen 21
löschen 22
bearbeiten 22

Schild innerhalb eines Stapels
 erstellen 10
Shop
 ändern 17
Unterstützte Browser 6
Anwendungen umschalten 7

T

Vorlage
 ein Schild erstellen aus 8, 10
Template Migration Utility
 Verwendung 25
Vorlagen
 verwalten 24
Fach
 auswählen 16
Fehlerbehebung 16

U

Aktualisieren der Bibliothek 13
Aktualisieren der
Lokalisierungsdatei 24
Hochladen der
Lokalisierungsdatei 24